

メールアプリ 初期設定


1. 「メール」アプリを起動します。




2. 左下の歯車 (設定) アイコンをクリックします。

※初めてメールアカウントを設定する場合


【使ってみる】 → 【アカウントの追加】の順でクリックをすると、5. 「アカウントの選択」画面が表示されますので、5. の画面から進みます。




3. 右側「設定」画面にて、「アカウントの管理」をクリックします。




4. 「アカウントの管理」画面にて、「+アカウントの追加」をクリックします。



5. 「アカウントの選択 (追加)」の画面にて、「詳細設定」をクリックします。



6. 「詳細設定 (アカウントの追加)」の画面にて、「インターネットメール」をクリックします。



7. 「アカウントの追加」画面にて、以下のように設定し、「サインイン」をクリックします。

- メール アドレス → ユーザーインフォメーションに記載のメールアドレスを指定します。
- ユーザー名 → ユーザーインフォメーションに記載のメールアドレスを指定します。
- パスワード → ユーザーインフォメーションに記載のパスワードを指定します。
- アカウント名 → ユーザーインフォメーションに記載のメールアドレスを指定します。
- この名前を使用してメッセージを送信 → 送信したメールを受け取った方に表示される名前を設定します。
- 受信メール サーバー → ユーザーインフォメーションに記載のPOPサーバ (受信) を指定します。
- アカウントの種類 → 「POP3」を指定します。
- メールの送信 (SMTP) サーバー → ユーザーインフォメーションに記載のSMTPサーバ (送信) を指定します。
- 「送信サーバーには、認証が必要です」をチェックします。
- 「送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する」をチェックします。
- 「受信メールには SSL が必要」のチェックを外します。
- 「送信メールには SSL が必要」のチェックを外します。

インターネット メール アカウント

メール アドレス

test1@ictv.ne.jp

ユーザー名

test1

例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain#kevinc

パスワード

●●●●●●●●●●●●●●●●

アカウント名

test1@ictv.ne.jp

この名前を使用してメッセージを送信

サポートテスト

受信メール サーバー

pop.ictv.ne.jp

アカウントの種類

POP3

メールの送信 (SMTP) サーバー


smtp.ictv.ne.jp

 送信サーバーには、認証が必要です 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する 受信メールには SSL が必要 送信メールには SSL が必要

✓ サインイン

× キャンセル

8. 「アカウントの追加」画面にて「すべて完了しました。アカウントは正常にセットアップされました。」の表示を確認のうえ、「完了」をクリックします。



以上で完了です。